

Maskinstickade tofflor som tovas i tvättmaskin.



**Garn:** Naturull från Kinna Textil  
**Stickmaskin:** Grov med 9mm nålavstånd  
**Maskspänning:** 10.0  
**Stickfasthet:** 11m x 15v = 10cm

OBS! Tofflorna stickas på var annan nål. Var noga att använda tyngder/kantvikter.

Storlekar:

**35/37 (38/40) 42/44**

Garnåtgång:

**300g (300g) 350g**

Lägg upp med e-uppläggnings antal maskor enl. tabell:

**21 (22) 23**

Nollställ varvräknaren (VR).

Sticka till VR:

**30 (30) 32**

Öka i höger sida 2m vart annat varv antal gånger:

**5 (6) 7**

Ökningar på varv:

**30, 32, 34, 36, 38**

(30, 32, 34, 36, 38, 40)

**32, 34, 36, 38, 40, 42, 44**

Samt öka 1m vart annat varv antal gånger:

**3 (3) 2**

Ökningar på varv:

**40, 42, 44**

(42, 44, 46)

**46, 48**

Antal maskor totalt:

**34 (37) 39**

Sticka vidare till VR står på:

**64 (66) 68**

Sätt nu en märktråd på kantmaskorna i båda sidor.

Sticka vidare till VR står på:

**84 (86) 88**

Maska nu av 1m i höger sida på varv:

**84, 86, 88**

(86, 88, 90)

**88, 90**

Maska av 2m i höger sida på varv:

**90, 92, 94, 96, 98**

(92, 94, 96, 98, 100, 102)

**92, 96, 98, 100, 102, 104**

Antal maskor totalt:

**21 (22) 23**

Sticka vidare till VR står på:

**127 (131) 137**

Släden står nu i vänster sida. Sticka ett varv till höger väldigt löst, ev. manuellt och maska sedan av med virknålen. Tag av garnet

Vik ihop toffeln, märktråden visar mitten. Sy ihop sömmen bak i yttre maskbågarna för en smidig söm som inte syns efter tovning. Sy ihop främre sömmen likadant, men lämna öppet för sprund de översta 7-9cm.

Sticka en likadan toffel till.

Tova i tvättmaskinen, vanligt tvättprogram 40grader med lite tvättmedel. Forma tofflorna medan de är fuktiga, gärna på foten som ska gå i dem. Torka tofflorna, det kan ta lite tid innan de är genomtorra.

Tvättas för hand i fortsättningen!